

Postup jak instalovat nepodepsaný ovladač USB do Windows 10

- a. Klikněte vlevo dole (jako bývával **Start**) na ikonu oken a vyberte **Nastavení**
- b. Vyberte **Aktualizace a zabezpečení**
- c. V levém menu klikněte na **Obnovení**
- d. Vpravo se objeví nabídky, vyberte **Spuštění s upřesněným nastavením** a zde klikněte na **Restart**
- e. po chvíli naběhne plocha „Zvolte možnost“
- f. a vyberete „Odstranit potíže“
- g. dále vyberete „Upřesnit možnosti“
- h. a vyberete „Nastavení spouštění“
- i. následuje výběr „Restartovat“
- j. po chvíli naběhne plocha s nabídkou a vy zvolte nabídku 7, tj. zmačknete klávesu F7 (zakázat vynucení podpisu ovladače)
- k. počítač naběhne a nyní můžete instalovat ovladače, při instalaci musíte souhlasit, že ovladač není digitálně podepsaný.

Možnost instalovat nepodepsané ovladače se automaticky zruší po restartu Windows.

Poznámka:

- při opětovném neúspěchu vyberte ve „Správci zařízení“ - zařízení USB a zvolte „odinstalovat ovladač“, vyberte cestu k staženému ovladači (odZIPovat!), a instalujte znovu ovladač z tohoto umístění takto:

„Aktualizovat ovladač“

„Vyhledat v počítači“

„Vybrat ovladač ze seznamu“

„Vybrat z disku“

Vyhledat ovladač ve vašem PC – cesta ke zdroji = „Procházet“ a klikněte na „OK“